



ANLEITUNG


Erstellung einer E-Mail und
Einrichtung des Postfachs

Inhalt


| | | |
|----------|--|----|
| 1 | <i>Erstellen E-Mail-Adressen</i> | 3 |
| 2 | <i>Einrichtung auf verschiedenen Geräten</i> | 5 |
| 3 | <i>Einrichtung auf PC/Mac</i> | 6 |
| 4 | <i>Einrichtung bei Outlook</i> | 7 |
| 5 | <i>Einrichtung Mobil/Apple</i> | 8 |
| 6 | <i>Einrichtung Mobil/Android</i> | 11 |

1 Erstellen E-Mail-Adressen


Über feldmannserver.de einloggen



In der Seitenleiste „E-Mail“ auswählen -> E-Mail-Adresse erstellen



Alle Daten eingeben -> OK -> Fertig!



Webseiten & Domains

E-Mail

Anwendungen

Dateien

Datenbanken

Statistiken

Benutzer

Konto

SEO Toolkit

WordPress

Suchen...

E-Mail

E-Mail-Adressen

E-Mail-Adresse erstellen

Allgemein

Weiterleitung

E-Mail-Alliase

Autom. Antwort

Wenn dieses E-Mail-Konto mit einem zusätzlichen Benutzer verbunden ist (Zugang zum Kunden-Panel ist aktiviert), dann beeinflussen die Änderungen, die Sie auf dieser Seite vornehmen, die Einstellungen jenes Benutzers. Das heißt im Besonderen, wenn Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ändern, werden auch der Benutzername und das Passwort des zusätzlichen Benutzers entsprechend geändert.

E-Mail-Adresse *

mustermann

@ musterdomain.de

☒ Kann zur Anmeldung in Plesk verwendet werden. (Benutzername: mustermann@musterdomain.de)

Externe E-Mail-Adresse

Wird zum Zurücksetzen Ihres Passworts verwendet, falls Sie den Zugriff auf Ihre primäre E-Mail-Adresse verlieren.

Passwort *

Stark

(?)

Wird für den Zugriff auf das Postfach und zum Anmelden in Plesk verwendet (wenn die entsprechende Option aktiviert ist).

Generieren

Anzeigen

Passwort bestätigen *

☒ E-Mail-Postfach

☒ Standardgröße (Unbegrenzt)

Andere Größe

0

KB

Die Postfachgröße darf die Standardgröße nicht überschreiten.

☒ Standard (1000 Nachrichten pro Stunde)

☐ Benutzerdefinierter Wert für das Postfach

0

Nachrichten

Unbegrenzt

Maximale Anzahl an ausgehenden E-Mails

0

Nachrichten

Unbegrenzt

Beschreibung in Plesk

Die Beschreibung ist für jeden sichtbar, der Zugriff auf dieses E-Mail-Konto hat.

* Erforderliche Felder

OK

Abbrechen

plek.com

Feature vorschlagen

Cookies

2 Einrichtung auf verschiedenen Geräten

(Variante Server)


Über feldmannserver.de einloggen -> E-Mails -> bei gewünschten E-Mail auf „i“

Gewünschtes Medium auswählen und jeweils wie beschrieben einrichten


3 Einrichtung auf PC/Mac

Einstellungen


-> Internetaccounts -> „+“ -> Mail-Account




Name, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben



Accounttyp „IMAP“, Serveradresse eingeben (für eintreffende sowie ausgehende E-Mails): mail.feldmannserver.de




Fertig.




4 Einrichtung bei Outlook


Einloggen über IMAP/POP




E-Mail-Adresse eingeben



Typ „IMAP“, E-Mail-Adresse und
Kennwort eingeben, Posteingangs- und
Postausgangsserver
mail.feldmannserver.de




Fertig.



5 Einrichtung Mobil/Apple

Einstellungen -> Mail




Accounts -> Account hinzufügen



5

Andere




Accounts -> Account hinzufügen



5

Name, E-Mail, Passwort eingeben



Abbrechen Neuer Account Weiter

Name Astronaut Mustermann

E-Mail astronaut@designraketen.de

Passwort

Beschreibung astronaut@designraketen.de

Passwörter


q w e r t z u i o p ü

a s d f g h j k l ö ä

y x c v b n m

123 .de

IMAP -> alles eingeben,
Hostname: mail.feldmannserver.de



Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Vorname Nachname

E-Mail name@lhredomain.de

Beschreibung name@lhredomain.de

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.feldmannserver.de

Benutzername Vorname Nachname


q w e r t z u i o p ü

a s d f g h j k l ö ä

y x c v b n m

123 .de

Ebenso für ausgehende E-Mails



Abbrechen Neuer Account Weiter

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.feldmannserver.de

Benutzername name@lhredomain.de

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname mail.feldmannserver.de

Benutzername Optional

Passwort Optional

q w e r t z u i o p ü


a s d f g h j k l ö ä

y x c v b n m


123 .de

6 Einrichtung Mobil/Android

G-Mail-App öffnen -> Sonstige




E-Mail-Adresse eingeben



6

Privat IMAP auswählen



14:57


name@lhredomain.de

Um welchen Kontotyp handelt es sich?

Privat (POP3)

Privat (IMAP)

Passwort der E-Mail-Adresse eingeben



14:58

name@lhredomain.de

Passwort

Ihr Passwort

WEITER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t z u i o p


a s d f g h j k l

↑ y x c v b n m

?123 , . ✓

6

IMAP: mx2ebd.netcup.net



14:59

Einstellungen des Eingangsservers


Nutzername
name@lhredomain.de

Passwort
Ihr Passwort

Server
mail.feldmannserver.de

WEITER

SMTP-Server: mail.feldmannserver.de



15:00

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich ☒

Nutzername
name@lhredomain.de


Passwort
Ihr Passwort

SMTP-Server
mail.feldmannserver.de

WEITER

6

Nach Belieben auswählen



Name und Kontonamen eingeben -> Fertig!

